


ВКТ-9

Рекомендации по установке файла
описания драйвера VKT9CDC.inf

Отключаем проверку цифровой подписи драйвера Windows 7

Возможно временно отключить проверку подписей драйверов, если перегрузить систему, при загрузке нажать клавишу **F8**. В появившемся меню с вариантами загрузки системы выбрать пункт **Disable Driver Signature Enforcement** («Отключение обязательной проверки подписи драйвера»).




После загрузки Win 7 можно будет установить неподписанный драйвер.

Отключаем проверку цифровой подписи драйвера в параметрах загрузки Windows 8

Отключать проверку подписи можно из меню параметров загрузки Windows 8. Чтобы попасть в него, нужно в системе нажать комбинацию клавиш **Win+I**, выбрать пункт **Change PC Settings**, затем на вкладке **General** выбрать опцию **RestartNow** (перезагрузится сейчас). В результате компьютер перезагрузится и автоматически попадет в режим расширенных параметров загрузки.

Тот же самый эффект (попасть в режим настройки параметров загрузки системы) можно, перезагрузив компьютер из командной строки ([запустить с правами администратора](#)):

```
shutdown.exe /r /o /f /t 00
```



Далее нужно выбрать пункт **Troubleshoot**.

Choose an option



Continue

Exit and continue to Windows 8



Troubleshoot

Refresh or reset your PC, or use advanced tools



Turn off your PC

Troubleshoot win 8

Затем выберите опцию **Advanced Startup**



Troubleshoot



Refresh your PC

If your PC isn't running well, you can refresh it without losing your files




Reset your PC

If you want to remove all of your files, you can reset your PC completely




Advanced options

Далее выбираем **Startup Settings**



И, наконец, нажмите кнопку Restart



Компьютер опять перезагрузится и перед вами появится меню выбора опций загрузки. Нас интересует пункт **Disable driver signature enforcement** (отключить проверку драйвера), выберите его нажав на клавиатуре клавишу F7 или 7

Startup Settings

Press a number to choose from the options below:

Use number keys or functions keys F1-F9.

- 1) Enable debugging
- 2) Enable boot logging
- 3) Enable low-resolution video
- 4) Enable Safe Mode
- 5) Enable Safe Mode with Networking
- 6) Enable Safe Mode with Command Prompt
- 7) Disable driver signature enforcement
- 8) Disable early launch anti-malware protection
- 9) Disable automatic restart after failure

Press F10 for more options

Press Enter to return to your operating system

В результате Windows 8 загрузится в режиме, в котором возможна установка подписанных драйверов. Теперь при установке такого драйвера (через диспетчер устройств или с помощью мастера) в Windows 8 появится окно с предупреждением системы безопасности Windows:

Windows can't verify the publisher of this driver software



Выберите пункт: *Install this driver software anyway*, после чего драйвер должен установится. Осталось перезагрузиться в обычном режиме и проверить работоспособность установленного драйвера и устройства.

Включение учетной записи Администратора Windows 10 через редактор локальных политик


Начала, как и в предыдущем варианте, запустите «Пуск» или «Поиск в Windows». Наберите «gpedit.msc», кликните по найденному файлу. Откроется «Редактор групповой политики». В нём найдите строку «Конфигурация компьютера», потом запустите «Конфигурацию Windows», следом – «Параметры безопасности», «Локальные политики» и, наконец, опять «Параметры безопасности». В открывшемся меню увидите «Учётные записи: Состояние учётной записи «Администратор». Откройте, два раза щёлкнув по нему левой кнопкой мышки. Появятся две строчки: «Включён» и «Отключён». Выберите нужную, сохраните, что поменяли, кнопкой «ОК».

Можно также значительно сократить проделанный путь, если в самом первом пункте ввести не «gpedit.msc», а «secpol.msc». Вам сразу выпадет программа «Локальная политика безопасности», где нужно будет последовательно открыть «Локальные политики» и «Параметры безопасности». Повторите последний пункт, включив учётную запись администратора.

Отключаем проверку цифровой подписи драйвера в параметрах загрузки Windows 10

Действует единожды, на первой перезагрузке. В следующий раз при установке придется снова повторить действия для нового оборудования с инсталлятором системных файлов с не имеющими идентификационной подписи.

Итак, откройте «Все параметры». Потом выберете «Обновление и безопасность». Слева перейдите в категорию «Восстановление», что в группе «Особые варианты загрузки» жмите «Перезагрузить сейчас».



В который раз компьютер перезагрузится, откройте «Диагностику». Потом «Дополнительные параметры» и в дальнейшем выберите «Параметры загрузки». Полагается кликнуть «Перезагрузить».

Параметры загрузки

Для выбора из следующих параметров нажмите соответствующую клавишу:

Используйте клавиши с цифрами или F1–F9.

- 1) Включить отладку
- 2) Включить ведение журнала загрузки
- 3) Включить видеорежим с низким разрешением
- 4) Включить безопасный режим
- 5) Включить безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов
- 6) Включить безопасный режим с поддержкой командной строки
- 7) Отключить обязательную проверку подписи драйверов
- 8) Отключить ранний запуск антивирусной защиты
- 9) Отключить автоматический перезапуск после сбоя

Нажмите клавишу F10 для доступа к дополнительным параметрам
Нажмите клавишу ВВОД для возврата в операционную систему

При повторной перезагрузке Windows 10 выведет перечень вариантов старта. Вам придется указать «Отключить обязательную проверку подписи драйверов» или просто нажать F7.

Все. Windows 10 не осуществит идентификацию цифровой подписи драйвера и допустит его к установке.